

Installationsanleitung


für

iMap Mailadressen


mit Outlook 2016

Danke dass Sie sich für die Dienstleistungen von INSECO entschieden haben.
Wir bieten hochqualitative Serverdienstleistungen mit Support an.
Bitte verwenden Sie parallel zu dieser Anleitung, die Zugangsdaten für Ihren
INSECO Account


Öffnen Sie das Programm Microsoft Outlook
Folgender Bildschirm erscheint




Klicken Sie auf den Reiter *Datei*




Im nächsten Fenster wählen Sie *Kontoeinstellungen* aus, und in der darauf aufklappenden Schaltfläche klicken Sie auf *Kontoeinstellungen Konten hinzufügen oder entfernen*




Nun klappt ein kleineres Fenster auf.
Am ersten Reiter (E-Mail) befindet sich eine Schaltfläche *Neu*, welche Sie nun auswählen, um ein neues Mailkonto einzurichten.



Ein weiteres Fenster öffnen sich. Da Sie ein (für Microsoft) Fremdkonto einrichten, klicken Sie unten auf den Punkt *Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen*



Wählen Sie nun den Punkt *POP oder IMAP* aus




Im nun öffnenden Fenster können Sie das Formular laut Ihren Zugangsdaten von INSECO abgleichen und Ihr Konto einrichten.


Wenn Sie IMAP auswählen, können Sie diese Mailadresse mit mehreren Geräten synchronisieren.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch Posteingangsserver und Postausgangsserver laut Zugangsdaten angeben (zB mail.inseco.at oder mail.inseco2.at,...)

Bevor Sie diesen Punkt bestätigen, klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*




Wählen Sie nun den zweiten Reiter des Fensters (Postausgangsserver) und hacken Sie Der Postausgangsserver erfordert Authentifizierung an. Wählen Sie weiters, dass der Postausgangsserver die gleiche Einstellung verwendet wie der Posteingangsserver.




Im dritten Reiter (Erweitert) wählen Sie bitte bei beiden Servern als Verschlüsselungstyp automatisch aus.

Bestätigen Sie danach alle Einstellungen mit *OK* und *Weiter*

Outlook wird nun versuchen, mit dem INSECO Mailserver zu kommunizieren. Wenn Sie kein eigenes klassifiziertes Sicherheitszertifikat verwenden, dann wird nun eine Warnung erscheinen, dass es ein Zertifikat gibt, wessen Echtheit aber nicht überprüft werden kann.



Bitte bestätigen Sie das Zertifikat indem Sie einmalig auf Zertifikat anzeigen klicken und es installieren.



Nun geben Sie bitte an, dass Sie diesen Server weiterhin verwenden möchten.

Achtung!

Das Mailkonto ist nun auf Ihrem Outlooksystem eingerichtet.

Sollten Sie Probleme beim Abrufen oder versenden haben, prüfen Sie bitte die Verbindung zum Internet.

Sollten Sie Zugang zu Ihrem Webmailsystem haben, so liegt der Fehler meist an Ihrem lokalen System. Wir empfehlen dann eine nochmaligen Einrichtung unter Befolgung aller hier angeführten Schritte